

# Struttura di Pregeo

## Premessa:

Prima di iniziare è necessario essere edotti della struttura di lavoro di Pregeo.  
La tabella seguente rappresenta la struttura di Pregeo.

### PREGEO

ARCH	Contiene l'archivio generale dei libretti (ARCH2.MDB)
Dati	Contiene i libretti delle versioni precedenti
Datim	Contiene i libretti delle versioni precedenti (Modesta Entità)
Estratti	Contiene gli Estratti di Mappa (EMP, PNG, SMP)
exe	Contiene Eseguibili e Dll
proposta	Contiene le Proposte d'Aggiornamento
sur	Area di lavoro
TMP	Area di Lavoro

### FIDUCIAL

DATI	Contiene l'archivio locale dei Punti Fiduciali
Monografie	Contiene le Monografie dei Punti Fiduciali

### STDA Contiene l'applicazione Wegis Stand Alone

app
es_cache
etc
fonts

Essa si compone di 3 cartelle principali [**PREGEO - FIDUCIAL - STDA**] che vengono create nella posizione di primo livello del disco che le contiene. Le cartelle possono anche essere contenute in dischi diversi dal **C:.**

Per fare un esempio l'Atto di Aggiornamento che si dovrà inviare per l'approvazione viene generato nella cartella **TMP**.

#### **:\Pregeo\Arch**

Ogni Libretto Pregeo viene memorizzato nella cartella **:\Pregeo\Arch** nel file **ARCH2.MDB**.

Il file **ARCH2.MDB** contiene **TUTTI** i Libretti e anche **TUTTE** le Proposte e anche **TUTTE** le Elaborazioni.

Inoltre in questa cartella vengono memorizzate le Relazioni Tecniche Tipo con estensione

**REL**, i file copia di Libretti con estensione **STD**, i file di servizio dei Comuni con estensione **DAT**

#### **:\Pregeo\Estratti**

Gli Estratti di Mappa vengono memorizzati nella cartella **:\Pregeo\Estratti** e si compongono normalmente di 2 file con lo stesso nome ed estensioni diverse: **EMP** (file vettoriale, leggibile con editor di testo, che contiene i dati relativi all'inquadratura, alle particelle, alle misurate, ai Punti Fiduciali, ai contorni e ai dati statistici dell'estratto) e **PNG** (File raster che contiene l'immagine fotografica dell'estratto di mappa.), inoltre vi può essere, in alternativa al file **PNG** un file con estensione **TIF** (proveniente da scanner e in formato raster come il file **PNG**.). L'estratto di Mappa EMP può essere anche **Autoallestito** cioè approntato mediante Pregeo su file raster PNG o TIF.

Nella cartella **Estratti** si ritrovano anche file di Stralcio con estensione **SMP** che vengono utilizzati da Pregeo per la formazione della Proposta.

**\*\*\*Senza l'Estratto di Mappa relativo ad un Libretto è impossibile predisporre la Proposta e l'Atto di Aggiornamento.\*\*\***

#### **:\Pregeo\DATI**

##### **:\Pregeo\DATIM**

In queste cartelle vengono memorizzati i file con estensione **BCK** provenienti dal backup dei Libretti prima del loro salvataggio per modifiche effettuate.

##### **:\Pregeo\TMP**

Questa cartella contiene i file **PDF** corrispondenti all'Atto di Aggiornamento per l'invio Telematico.

#### **:\FIDUCIAL**

La cartella **FIDUCIAL** contiene a sua volta 2 cartelle: la cartella **DATI** e la cartella **MONOGRAFIE**.

##### **:\FIDUCIAL\DATI**

In questa cartella si trova il file **TAF.MDB** che contiene i Punti Fiduciali installati in Pregeo ed utilizzati per le elaborazioni dei Libretti.

Questo file viene utilizzato anche per la generazione delle **Monografie**.

##### **:\FIDUCIAL\MONOGRAFIE**

in questa cartella si trovano i file delle **Monografie** generate con Pregeo con estensione **PDF**.